

Организация выпаса овец

(в порядке обсуждения)

В нынешний выпасной период будет на пастбище свыше 15 млн. овец, в том числе 7 млн. молодняка приплода этого года. Из указанного количества в совхозах будет более 4,5 млн. и в колхозных овцеводческих фермах — свыше 11 млн. голов овец, а в общей сложности почти одна шестая часть всего овечьего поголовья будет находиться в социалистическом секторе.

Нагульно-убойное стадо (старые и бракованные ювцы и валушки) превысит 3 млн. овец. Это количество овец даст стране 50 тыс. т баранины для промышленных центров. Дойкой овец будет охвачено свыше 2,5 млн. голов, в том числе в совхозах — 800 тыс.

Все это придает сугубо политическое значение выпасной кампании совхозно-колхозного стада, от которой в определенной мере будет зависеть выход баранины и брынзы, состояние всего стада, а главное развитие молодняка.

Отсюда важнейшая задача — организовать выпас так, чтобы обеспечить такое состояние стада, которое могло бы дать максимальную продуктивность и наименьшие потери. В этом вся суть. Совхозы и колхозы должны показать крестьянам преимущества крупного овцеводства и тем самым еще раз убедить их в выгодах и неизбежности перехода к крупному колхозному специализированному высокотоварному хозяйству.

Организация чабанской бригады и формирование отары есть первое условие организации выпаса. Здесь прежде всего мы не имеем установленных размеров отары, а также и нагрузки на одного

чабана. Существуют резкие колебания в размерах отары — от 750 до 2 000 овец одной и той же породы и возраста. Некоторые овцеводы предпочитают более мелкие отары, а другие наоборот считают лучше, когда отара большая.

Большая отара лучше держит строй, спокойнее передвигается, полнее поедает корм. К тому же, чем больше отара, тем большая нагрузка на чабана, которых обычно полагается 5 человек на отару.

Практика наших совхозов доказывает преимущества крупной отары. Например в совхозе № 3 Овцеводтреста (Моздокский район) были 2 отары в годичном возрасте. Ходили они на одинаковых выпасах на одном участке. При равном числе чабанов отара валушковых имела 900, а отара ярок — 1 550 голов. Несмотря на то, что валушки более выносливы, чем ярки, все же отара ярок стояла выше по упитанности и имела меньший процент отхода.

Практика показала, что нормальные размеры отар могут быть приняты следующие: маточные не менее 1 000 голов, ярок — 1 500, яловые (перейрки и валушки) — 1 800, нагульные — 1 200 голов. Понижение количества нагульных овец вызывается тем, что жирные овцы днем отказываются поедать корм, и их как правило приходится пасти ночью.

Порядок содержания овец в летний период тоже не везде одинаковый. Некоторые овцеводы практикуют устройство для овец базов в степи. Эта мера не только излишня, но и вредна, поскольку загон в отары приводит каждый раз к ненужной «ломке» овец. Устройства ба-

зов нередко требуют сами чабаны; этим самым они снимают с себя заботы хорошо накормить овец, так как из загона и голодные овцы никуда не уйдут. Надо считать за правило, что в степи все отары должны находиться на вольном стойле; хорошо напасенное стадо само никуда не пойдет с тырла.

С наступлением тепла не следует загонять в кошары даже маточные отары (сакманы) ввиду того, что в кошарах скапливается большое количество испарений, появляется сырость, пачкается шерсть, а главное овцы угорают и перебабливают. Этим только и объясняется медленная их поправка на лучших кормах весенней зелени. Сакманы необходимо содержать в дневниках и в случае непогоды заводить в оцарки.

Доение овец должно быть тщательно организовано и производиться так, чтобы не мять овец. Здесь целесообразно большие отары (тысячные) разбить на две, по 500 голов в каждой. Одним этим уже сократится на половину время пребывания овец на дойке, иначе говоря, их «ломка». При этом дойку следует производить за два раза: одной отары — утром, и другой — после обеда перед выходом на выпас, что в два раза уменьшит потребность в рабочей силе. Постепенная замена примитивных способов дойки овец механической дойкой также избавит овец от поминки. Но если здесь пока неизбежна поминка, то никак не может быть терпима ломка отар ежемесячным пересчетом овец. В некоторых хозяйствах считают овец три раза в неделю: то по случаю перевода чабана с одной отары на другую, то в связи с понижением или увольнением, а каждое первое число просто так, «для счета». В результате за несколько километров отары гонятся на кошары.

И если все эти перегоны подсчитать, то окажется, что овцы три четверти выпасного периода находятся на разного рода «переучете». Вот этому ненормальному явлению надо положить конец. Учет — весьма важное дело, но тем не менее нельзя упускать из вида, что частые «счеты» плохо отражаются на овцах — одна треть отхода есть прямой результат этих пересчетов. Как правило необходимо установить поквартальный счет овец. В прошлом ежемесячно наличие стада проверялось сдачей чабанам овчиннок павших овец, остальные условно счи-

тались налицо. Такой порядок следует применить и в наших бухгалтерских учетах.

Одним из узких мест в овцеводстве являются разнообразные произвольные способы пастьбы. Организация выпаса есть основной вопрос, на который необходимо нашим овцеводам обратить особое внимание. Одно дело крестьянская бродячая пастьба или вольная пастьба полукочевого хозяйства, когда всадник едет верхом «наверцем» за овцами и только охраняет их от зверя. В этих обоих случаях овцы меньше поедают корм, чем его затаптывают. Но в этом ничего нет удивительного. В крестьянской сбродной отаре каждый хозяин вводит свои порядки, а в кочевом хозяйстве беспорядочную пастьбу выручали степные пространства. Если даже взять прошлое помещичье овцеводческое хозяйство, то и там тоже не было правильной системы выпасов, как нет ее и сейчас в капиталистических хозяйствах. Аргентинские изгороди или передвижные решетки, которые немцы ставят на выпасах впереди овец, возможно применять при выпасе сотни овец. Здесь считают, что дешевле обойдется падеж овец, чем затраты на уход за ними. Точно так же и европейские способы пастьбы овец собаками ни в какой мере не могут быть принятыми у нас. Лучше научить чабанов и всю чабанскую бригаду, как надо пасти овец, чем учить этому делу собак, которые призваны стеречь стадо, а не пасти его. Чтобы отара ходила строем, чтобы подвернуть «крыло» без всяких «полохов», подобрать задних, задержать передних, — все это искусство чабана, а не собак, которые только держат овец в куче.

Правильная пастьба овец требует определенных знаний, навыков и забот. Не каждый чабан напасет одновременно все стадо. Один накормит, а другой траву «столочит», а овцы так и останутся ненакормленными. Для этого существуют квалифицированные чабаны, которые знают, что с отарой, скажем, в жаркие дни надо трогаться на юго-восток, чтобы привести отару к стойлу за тенью, иначе она на солнце не пойдет и придется гнать гоним «на козла», а после обеда идти от стойла на северо-восток и прихватить свежий корм, который до обеда нельзя достать. Некоторые овцеводы позволяют чабанам одновременно захватыва-

вать весь выпасной участок, тогда отара не стравливает всей нарастающей травы. Вследствие этого трава перерастает и неохотно поедается овцами, и как потолоченная делается непригодной для сенокосы и остается неиспользованной.

Равномерно распределить выпасы так, чтобы иметь на протяжении всего подножного периода свежие корма, есть основное правило выпаса.

Отсюда необходимость введения выпасных оборотов, т. е. плановое движение отар на выпасе: с весны по южным склонам, а летом — по низким местам. Эти соображения диктуются естественными условиями наших степей. На южных склонах раньше появляется молодая растительность, которая с наступлением первой жары выгорает; к этому времени высокие склоны должны быть уже стравлены, а потом переходить на низменные места, но до этого следует снять ранние сенокосы, а отавы уже занять под летние выпасы.

Урновые выпасы — это такие выпасы, когда отары овец движутся в строго плановом порядке в таком виде: первая группа — отара маток, за ними — яловые и последними — валухи. Рядом идет вторая группа — нагульная отара, ярота, яловые или валухи. Очевидно, что этот комплексный порядок выпасных оборотов только и может быть признан организованным выпасом.

Овец надо приучить сразу, как только трогаются с тыла, брать корм и идти в развернутом строе; но для этого требуется, чтобы чабанский состав ходил впереди отары, а не сзади, и каждую пядь пространства сдавал ей, что называется, с боем. Отару надо приучить так, чтобы она постепенно продвигалась вперед за чабанской бригадой по мере полного поедания растительности.

Стравленная начисто растительность способна быстро отрастать и снова включаться в выпасный оборот, тогда как затоптанная вянет и сохнет. Расточительность подножного кормового баланса наносит большой вред овцеводству.

Нередко овцеводы жалуются на «непреодолимые» трудности использования безводных массивов, которые без всякого риска могут быть заняты нагульными и яловыми отарами. В таких случаях требуется прекратить водопой этих отар в течение всего лета и перевести

их на ночную пастьбу, когда влажный корм с росой вполне обеспечивает откорм овец без водопоя.

В старое время салганы (нагульные отары) во многих хозяйствах совершенно не поились, и каждая овца в среднем как минимум нагуливала полпуда сала. Такие отары за лето отвыкали настолько от воды, что когда приходилось им проходить около речек, то ни одна из них не подходила пить. Маточные отары не могут обходиться без водопоя; их следует поить перед вечером, так как в это время понижается жажда к воде.

Постоянные водопой лучше всего оборудовать каменными длинными корытами, расположив их в две стороны так, чтобы одновременно могла пить воду вся отара. Перерывы отары на несколько частей для водопоя при коротких корытах влекут такую поминку овец, которая обходится гораздо дороже стоимости капитального оборудования водопоя. При всех случаях нельзя позволять поить отары из прудов во избежание распространения заразных заболеваний. Там, где нет колодцев и приходится пользоваться прудовой или озерной водой, обязательно надо устраивать возле пруда копали, проложив к ним проток воды через канаву, которую забить мелким щебнем пополам с песком, хорошо с дровяным углем. Это будет самый примитивный и дешевый водочиститель, гарантирующий от заражения, если эти копани будут избавлены от поверхностных затеков.

Вот, по моему, вся широко доступная совхозам и колхозам техника организации выпасов. Практическое проведение этих элементарных правил обеспечит сокращение по меньшей мере на три четверти незаконных отхождений стада, которые имеются в значительной части овцеводческих хозяйств.

Надо осознать значение правильных условий содержания овец, — единственного поставщика шерсти, — и выполнить те боевые задачи, которые стоят перед социалистическим овцеводством в части вовлечения в свою систему распыленных крестьянских стад, и тогда задача догнать и перегнать в техническом отношении европейских овцеводов будет для нас вполне реальной и возможной в ближайшие сроки.